

Informazioni importanti per l'installazione di Allplan 2018

Opzioni installazione durante il setup

Nuova installazione con copia dei dati (impostazione predefinita): i dati della versione precedente vengono rilevati (puoi anche eseguire una selezione selettiva dei progetti) e quindi copiati e convertiti nella nuova versione. La versione esistente non viene cambiata.

Upgrade: i dati vengono rilevati ma, dopo l'installazione come upgrade, la versione precedente di Allplan non è più disponibile.

Nuova installazione: Allplan 2018 viene installato in parallelo alla versione esistente senza tuttavia procedere all'acquisizione e alla conversione dei tuoi dati. Se durante il setup premi il tasto F1 viene mostrato l'help online con ulteriori informazioni.

Upgrade Allplan per posto lavoro singolo (stand-alone)

La licenza per Allplan 2018 viene automaticamente aggiornata. Avvia il setup e procedi all'installazione come upgrade seguendo le istruzioni fornite dai dialoghi. Durante la selezione della configurazione licenza seleziona l'opzione **Utilizza licenza attiva**. Segui le indicazioni fornite dal setup fino al termine dell'installazione.

Avviso: le licenze vengono aggiornate automaticamente solo durante un upgrade. Se desideri installare Allplan 2018 su un nuovo computer, consulta le istruzioni riportate di seguito.

<https://connect.allplan.com/it/faqid/20150618131629.html>

Come sempre, il tuo Product Key è disponibile nel portale servizi Allplan <http://connect.allplan.com/license>

Upgrade Allplan 2018 con server licenze

Aggiorna innanzitutto le tue licenze sul License Server e solo dopo esegui l'upgrade sui computer client.

Successivamente esegui l'upgrade di Allplan sui computer client. Avvia il setup e procedi all'installazione come upgrade seguendo le istruzioni fornite dai dialoghi. Le licenze del License Server che sono presenti nella rete vengono riconosciute automaticamente. Durante la selezione della configurazione licenza seleziona l'opzione **Utilizza licenza attiva**. Segui le indicazioni fornite dal setup fino al termine dell'installazione.

Avviso: le licenze possono essere aggiornate solo su un License Server esistente. Se durante il passaggio ad Allplan 2018 desideri anche spostare il tuo License Server su un nuovo server, consulta le istruzioni riportate di seguito.

<https://connect.allplan.com/it/faqid/20150618134224.html>

Come sempre, il tuo Product Key è disponibile nel portale servizi Allplan <http://connect.allplan.com/license>

Licenza Allplan Allfa

La tua licenza ti verrà fornita via e-mail da customercare@allplan.com. Al fine di poter generare la licenza, inviaci il tuo indirizzo IP oppure il codice **Host-ID del server database Allfa** (Oracle).

Download licenze via Allplan Connect

La tua licenza **Allplan BCM** è disponibile nel portale di servizi Allplan Connect.

Come ulteriore servizio qui sono disponibili anche le tue vecchie licenze hardlock stand-alone, le vecchie licenze NemSLock provvisorie nonché i Product Keys per la nuova protezione software.

A tal proposito, fai clic su **myProfile > Licenze**.

Questa funzione può essere utilizzata esclusivamente come amministratore.