



Transfer licenza NemSLock temporaneo (overview)

FAQ supporto tecnico

Categoria: Assistenza Tecnica->Validazione licenze->NemSLock

Programmi: Allplan 2014
Allplan 2013
Allplan 2012
Allplan 2011

ID-Documento: 0003F546

Internet: <https://connect.allplan.com/it/faqid/0003f546.html>

Domanda:

Come posso trasferire temporaneamente la licenza NemSLock da un computer registrato su un altro computer?
Come posso invertire le licenze NemSLock di due computer registrati?

Risposta:

Dalla gestione licenze Nemetschek Softlock è possibile trasferire la licenza temporaneamente (max 30 giorni) su un altro computer. La licenza può essere restituita al computer di origine anche prima della scadenza del tempo di trasferimento selezionato.

Aprire la gestione licenze da **Allmenu -> Utility -> Licenza -> Gestione licenze (NemSLock)**.
Selezionare il comando **Trasferisci temporaneamente licenza**.

Nella finestra dialogo seguente è possibile selezionare se si vuole eseguire un transfer online oppure offline. Se il computer registrato e quello su cui si deve trasferire la licenza sono in rete, noi consigliamo un transfer online. Sono selezionabili due opzioni. Oltre al semplice transfer licenza su un altro computer è anche possibile invertire le licenze di due computer. In entrambi i casi è necessario che entrambi i computer siano avviati.

Transfer licenza online

Impostare innanzitutto il computer di destinazione per il transfer licenza su **Transfer online -> (Re) Importa licenza su Ricezione**.

Trasferire la licenza mediante **Transfer online-> Esporta licenza -> Transfer** dal computer di origine su quello di destinazione.

Informazioni dettagliate in proposito si trovano nella guida in linea (premere il tasto F1) della gestione licenze.

Inversione licenze online

Questa variante viene selezionata se due composizioni di licenza differenti di due computer devono essere invertite temporaneamente.

Per eseguire l'inversione definire quale computer è il Master e quale lo Slave.

Impostare Slave su **Transfer online -> Inverti licenze -> Slave** su **Ricezione**.

Eseguire ora il comando **Inverti** sul computer master da **Transfer online-> Inverti licenze -> Master** .

Informazioni dettagliate in proposito si trovano nella guida in linea (premere il tasto F1) della gestione licenze.

Transfer licenze offline

La licenza può anche essere trasferita su un computer che non è in rete.

Selezionare a tal proposito transfer licenza offline.

È necessario creare almeno una volta il computer ID sia del computer di origine che di quello di destinazione. Sul computer di origine è ora possibile esportare il file di licenza per quel computer ID specifico. La licenza esportata può essere salvata su una USB-Stick oppure inviata via e-mail all'altro computer. Caricare quindi la licenza sul computer di destinazione.

Informazioni dettagliate in proposito si trovano nella guida in linea (premere il tasto F1) della gestione licenze.

Avvertenza:

- Utilizzare la funzione **Trasferisci definitivamente licenza (per nuovo hardware)** se si dispone di un nuovo computer su cui in futuro verrà registrata la licenza.
In questo caso la licenza ci viene restituita ed è quindi possibile procedere alla registrazione di un nuovo computer.
- La possibilità di trasferire temporaneamente la licenza è disponibile a partire dalla V2006.2.

Nemetschek Allplan Systems GmbH e le organizzazioni affiliate non si assumono alcuna responsabilità sull'accuratezza degli articoli e delle informazioni offerti. La responsabilità dell'utilizzo dei contenuti offerti ricade direttamente sugli utilizzatori. In ogni caso si applicano i termini e le condizioni di licenza d'uso Nemetschek Allplan Systems GmbH e / o le condizioni generali delle organizzazioni di vendita.

© 2013 Nemetschek Allplan Systems GmbH. Tutti i diritti riservati.