

## Información importante sobre la instalación de Allplan 2018

### Opciones de configuración durante la instalación

**Nueva instalación con copia de datos** (estándar): Esta opción copia y convierte los datos de la versión anterior a la nueva versión. Si lo desea, también puede transferir los proyectos. Esta opción no modifica la versión anterior.

**Actualización con copia de datos:** Esta opción también transfiere los datos a la nueva versión. Sin embargo, no podrá trabajar con la versión anterior una vez realizada la actualización.

**Nueva instalación:** Esta opción instala Allplan 2018 en paralelo a la versión que está empleando. Sin embargo, los datos ni se copiarán ni se transferirán. Dispone de más información en la ayuda. Para acceder a ella, pulse F1 durante la instalación.

### Actualizar Allplan en un puesto de trabajo individual (monopuesto)

La licencia para Allplan 2018 se actualiza automáticamente. Inicie la instalación y siga las instrucciones que se le muestran. Cuando tenga que especificar la configuración de la licencia, escoja **Utilizar licencia activa**. Siga las instrucciones de instalación.

Nota: las licencias sólo se renovarán automáticamente cuando actualiza. Para instalar Allplan 2018 en un equipo nuevo, consulte las siguientes instrucciones: <https://connect.allplan.com/es/faqid/20150618131629.html>

Como hasta ahora, puede encontrar su Product Key en Allplan Connect. Vaya a <http://connect.allplan.com/license>

### Actualizar a Allplan 2018 con servidor de licencias

Comience actualizando su(s) licencia(s) en el servidor de licencias.

A continuación, podrá actualizar Allplan en los puestos de trabajo. Inicie la instalación y siga las instrucciones que se le muestran. La red detectará automáticamente la licencia del servidor de licencias. Cuando tenga que especificar la configuración de la licencia, escoja **Utilizar licencia activa**. Siga las instrucciones de instalación.

Nota: sólo puede actualizar las licencias de un servidor de licencias que haya sido instalado previamente. Si desea actualizar a Allplan 2018 y mover el servidor de licencias a un nuevo servidor, por favor, consulte las siguientes instrucciones: <https://connect.allplan.com/es/faqid/20150618134224.html>

Como hasta ahora, puede encontrar su Product Key en Allplan Connect. Vaya a <http://connect.allplan.com/license>