

# Création d'annotation personnalisée


Disponible sur toutes les versions d'Allplan

## 1) Création de la forme :


Pour définir l'annotation personnalisée, il vous suffit de vous rendre dans le module de liste et de cliquer sur annotation personnalisée :



Vous obtenez l'outil de création :




En cliquant sur Attribut, vous pouvez utiliser des attributs disponibles dans chaque module :



Sélectionner les attributs dont vous avez besoin et poser les sur le calque.

Vous pouvez aussi dessiner le contour de votre annotation.

Voici un exemple :



Cet élément est disponible dans le NDW joint : il suffit de le glisser dans Allplan pour l'ouvrir.

## 2) Enregistrement de l'annotation :

Dès que votre forme est prête, il vous faut cliquer sur « DefSM », sélectionner le dessin puis le point de base.

